

Руководство по использованию программы


Nexus Root Toolkit (NRT) v. 1.8.0

Программа безусловно окажется полезной пользователям устройств линейки Nexus, вне зависимости от того, предпочитают они наличие рут-доступа, либо отсутствие его.


Демонстрировать буду на примере своего Nexus 7 Wi-Fi Tablet (2012), однако, работа программы не отличается для других Nexus-устройств.

После установки программы на компьютер, следует запустить ее от имени администратора. Автоматически начнется поиск доступных обновлений, по окончании которого будет предложено загрузить подобранные файлы.


Примеры :



Происходит процесс скачивания, проверки контрольной суммы пакета обновления, переустановка программы.




Другой пример:




В числе предложенных для загрузки, могут быть файлы прошивки, кастомных рекавери, обновления самой программы.


При первом запуске программы, вам будет предложено указать модель своего устройства и действующую в нем версию операционной системы:




В обновленной версии программы (v. 1.8.0) добавлена опция автоопределения устройства и версии ПО (предназначено большей частью для устройств с модифицированными прошивками).




Ручной способ:






Поскольку мое устройство – Nexus 7 с текущей версией прошивки KOT49H, то в окне и отображены параметры для него. Если не можете увидеть свою сборку среди перечисленных, используйте опцию «Any Build» (любая сборка).




Не забудьте **подтвердить** свой выбор.

Будет предложено скачать необходимые для выбранной комбинации устройство/версия ПО файлы, это может занять некоторое время.


Появится подсказка от автора, как активировать режим разработчика (режим ADB, отладку по USB): «Как активировать отладку по USB на вашем устройстве с 4.4.2:



Присоединяем свое устройство кабелем USB к компьютеру, выполняем описанные действия по активации отладки, дожидаясь окончания установки драйверов. Выходим из программы, отсоединяем устройство, перезагружаем компьютер. Вновь запускаем NRT (Nexus Root Toolkit) от имени администратора, подключаем активированное в режиме разработчика устройство, проходим первичную настройку:



Проверяем, правильно ли установились драйверы, кликнув на отмеченную кнопку, и перейдя сразу же в третью вкладку появившегося окна:



После запуска теста с вашим устройством начнут происходить удивительные вещи: оно самостоятельно будет переходить в различные режимы, перезапускаться и т.д. В случае успеха – получите уведомление об успехе проверки.

Если же появится такое уведомление :

